

SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Laden Sie die SekoWeb-App ([Google Play](#) / [App Store](#)) herunter und verwenden Sie sie weiter oder verwenden Sie die www.sekoweb.com Weboberfläche. Um eine neue Station registrieren zu können, **ist es zunächst notwendig, ein Konto des Poolbetreibers (Endbenutzers) im SekoWeb-Service zu erstellen**, damit die neu hinzugefügten Stationen unter der Gruppe (**EIGENTÜMER-ID: CZE90920VAGNER**) registriert werden, was die korrekte Registrierung der Einheit gewährleistet und gegebenenfalls den technischen Fernsupport von Vagner Pool ermöglicht.


UM EIN NEUES KONTO ZU REGISTRIEREN, IST ES NOTWENDIG, SICH AN EINEN VERTRETER VON VÄGNER POOL ZU WENDEN UND DIE ERFORDERLICHEN REGISTRIERUNGSDATEN (E-MAIL-ADRESSE) ANZUGEBEN, AN DIE EINE EINLADUNG ZUM SEKOWEB-SERVICE GEGENDEUTET WIRD.

Kontakt: sekoweb@vagnerpool.com

Telefon: +420733753231


In der vorherigen Version der Benutzeroberfläche war es möglich, direkt ein Konto einzurichten, was leider **NICHT MEHR möglich ist**. Aus diesem Grund ist es notwendig, den vorherigen Punkt zu befolgen oder sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an den Vagner Pool-Support zu wenden.

BENUTZER-REGISTRIERUNG



Geben Sie den spezifischen Code für die Registrierung des VAGNER-Geräts in folgender Form ein:

OWNER ID: CZE90920VAGNER



SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Wählen Sie Ihren Login-Namen (E-Mail) und Ihr Passwort aus, um sich im System anzumelden.

E-Mail:

Passwort:

Passwort bestätigen:

14:36 sekoweb

User registration

Email

Password

Confirm password

Password must be at least 8 characters, and it must contain alphanumeric characters (a-z,A-Z,0-9) at least one uppercase character. Eg: UsaState1

We would like to let you know how we will keep your data, for how long and for what purposes. [privacy policy](#)

CONTINUE

Für den direkten Zugang nutzen Sie das integrierte WLAN in der Station (KOMMSPOT-XXXXXX).

DIREKTER ZUGRIFF AUF DAS GERÄT

13:46 sekoweb

LOGIN

Username

Password

LOGIN + ADD DEVICE

Forgot password?

USER REGISTRATION

DIRECT ACCESS TO DEVICE

Need help?

Visit www.seko.com

Scannen Sie den QR-Code an der Seite der Station mit der Smartphone-Kamera und bestätigen Sie die direkte Verbindung über das KOMMSPOT-XXXXXX Wifi-Netzwerk.

Passwort für die Anmeldung bei Wifi-Netzwerken:

12345678

15:38 sekoweb

LOGIN

premysl.hosek@vagnerpool.com

Zařízení, které chcete používat s aplikací Seko Web

KOMMSPOT-B73FC4
Připojeno, není k dispozici internet

ZRUŠIT PŘIPOJIT

DIRECT ACCESS TO DEVICE


Need help?

Visit www.seko.com

SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Geben Sie die Standard-Login-Daten für die Stationsanmeldung ein:


ADMIN-PIN: 0000




Eine Alternative besteht darin, einen **Webbrowser** zu verwenden und die IP-Adresse **192.168.3.1** einzugeben, um sich direkt mit dem Webdienst des WLAN-Moduls zu verbinden.

Standard-Login-Daten für die Anmeldung an der Workstation:

ADMIN-PIN: 0000



Vorschau der Webschnittstelle des Fernzugriffs Wifi-Verbindung über das KOMMSPOT-XXXXXX-Netzwerk.



SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte




Menü – um den externen Kommunikationszugriff über das Internet einzurichten, müssen Sie die Parameter eines vorhandenen WLAN-Netzwerks mit Internetverbindung eingeben. Es ist auch möglich, die Parameter der direkten Wifi-Kommunikation (Wifi-Server in der Dosierstation - WLAN) in diesem Menü einzustellen.

Geben Sie den Namen des bestehenden WLAN-Netzwerks inkl. Passwort manuell ein oder verwenden Sie den Setup-Assistenten – "SCAN" (Übersicht der verfügbaren WLAN-Netzwerke mit Internetzugang).

Netzwerkname SSID:


Netzwerkpasswort (Schlüssel):

Eine erfolgreiche Verbindung der Dosierstation mit dem Internet wird durch den Text "**CONNECTED**" oben und das Ablesen des aktuellen Datums und der Uhrzeit angezeigt. **Dadurch wird die Station mit dem Internet verbunden und es ist möglich, sie beim SekoWeb-Webservice zu registrieren.**



SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Um eine Station hinzuzufügen, melden Sie sich bei dem SekoWeb-Konto an, das Sie im vorherigen Schritt registriert haben.



SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Gehen Sie nach dem Einloggen im Hauptmenü auf "+ Gerät hinzufügen" und fügen Sie die Seriennummer auf dem Etikett an der Seite des Geräts in der Form: XXXX-XXXX-XXXX einschließlich des Namens der Station ein oder Installation, um die Erkennung in der Liste der registrierten Geräte zu erleichtern, wenn sich im Konto des Nutzers mehrere Geräte befinden.

- Fügen Sie eine Station oder einen neuen Installationsort über die Schaltfläche "+ Gerät hinzufügen" hinzu
- **HINWEIS: VOR DER REGISTRIERUNG MUSS DIE DOSIERSTATION MIT DEM INTERNET VERBUNDEN SEIN !!!**

Welcome
Admin - Premysl
Hosek

GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Owner

Customers

Details

Devices

Users

Alarms

Device registration

Device identification | Level selection

Warning

Check that the device is connected before proceeding.

Device serial number

Device serial number confirmation

System name

Previous Next

HINWEIS: Bei der Registrierung der Station auf der Webseite muss die Station bereits mit dem Internet verbunden sein. „Verbunden“ (orangefarbener Status) ändert sich nach erfolgreicher Registrierung in „Verbunden“ (grüner Status).



SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Übersicht der registrierten Geräte: Geräte stehen für eine erfolgreiche Registrierung zur Verfügung – Übersicht aller Dosierstationen mit der Möglichkeit des Fernzugriffs:

The screenshot displays the SekoWeb user interface. On the left is a navigation sidebar with a user profile for 'Admin - Premysl Hosek' and a 'GLOBAL' menu. The 'Owner' menu item is highlighted with a red box. The main content area shows a form for creating a new installation. The 'Name' and 'Description' fields are pre-filled with 'Installation'. Below this is the 'Installation site' section, which includes a 'Description' field, a 'Devices summary' table with one entry 'Device serial number', a 'Technician' dropdown set to 'VagnerPool (Premysl Hosek)', and an 'Address' field. A map overlay on the right shows a location with a callout box containing device information: 'Device Serial Number 012200000928', 'Network Name (SSID) KOMMSPOT-5F0C74', and a QR code. A red dashed box highlights the map area, and a red arrow points from the 'Devices summary' table to the callout box.

Welcome
Admin - Premysl
Hosek

GLOBAL

- + Add device
- Home
- Organization
- Owner**
- Customers
- Details
- Devices
- Users

Installation
Installation

Name *
Installation

Description *
Installation

Installation site

Description *

Devices summary *

Device serial number	+
----------------------	---

Technician *
VagnerPool (Premysl Hosek)

Address

Device Serial Number
012200000928

Network Name (SSID)
KOMMSPOT-5F0C74

Subterra as, půjčovna
strojů, technický servis

Aliaxis Česká
republika sro

Zlín

Na Salmou II

SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Übersicht der registrierten Geräte: Nach erfolgreicher Registrierung steht eine Übersicht (**Geräte**) zur Verfügung – eine Übersicht aller Dosierstationen mit der Möglichkeit des Fernzugriffs:

The screenshot displays the 'Devices' overview page in the SekoWeb interface. The page includes a sidebar with navigation options like 'Add device', 'Home', 'Organization', 'Devices', and 'Users'. The main content area shows a 'Devices summary' table with the following data:

Device ID	System name	First association	Installation site	FW Version	SW Version	Customer Name	Technician Name	Online / Offline	Mark	Details
01210000056A_DEVICE	VA DOS CONTROL	01/07/2021 11:21:58 UTC		1.00				●	WORKING	
012100000F12_DEVICE	VA DOS CONTROL	21/04/2022 10:12:21 UTC	VDE-45A80099B Nad Safinou II, 252 42 Vestec, Česko	1.10		VagnerPool	Premysl Hosek	●	WORKING	...

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from MAX total entries)

Detail stanice: zobrazení měřených hodnot s možností změny parametrů, nastavením alarmů, zobrazením grafů, atd. Je-li zobrazen status **“Pump in Standby Mode”** na webové službě, znamená to, že jednotka není v režimu měření (dávkování je pozastaveno), resp. je aktivováno menu jednotky = někdo provádí změny a nastavení lokálně přímo na stanici.

Stationsdetail: Anzeige der Messwerte mit der Möglichkeit, Parameter zu ändern, Alarme einzustellen, Diagramme anzuzeigen usw. Wenn der Status „Pumpe im Standby-Modus“ auf der Webseite angezeigt wird bedeutet dies, dass sich das Gerät nicht im Messmodus befindet (Dosierung ist ausgesetzt), oder Gerätemenü ist aktiviert = jemand nimmt Änderungen und Einstellungen lokal direkt an der Station vor.

SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

The screenshot shows the SekoWeb web interface. On the left is a blue sidebar with a user profile for 'Admin - Premysl Hosek' and a 'GLOBAL' menu with options: 'Add device', 'Home', 'Organization', 'Devices', 'Users', and 'Alarms'. The main content area displays the device ID 'VDE-45A80099B' and a status card for 'VA DOS CONTROL' showing 'Pump in Standby Mode'. Below the status card are sections for 'Instant Values', 'Graphs And Levels', and 'Alarms'. The top right of the interface shows 'Language (English)', 'Owner ID: CZE90920VAGNER', and 'Admin - Premysl Hosek (Administrator)'. A status bar at the bottom of the device card shows 'Update 22/04/2022 09:44:21 UTC' and a notification icon with a red circle containing the number 7.

Pro jednu instalaci je možné obdobným způsobem přidat více zařízení. Rovněž je možné založit další přihlašovací účty, a to jak k jedné stanici (např. uživatelský účet) nebo více stanic (bazénářský účet). K jednotlivým uživatelům je také možné přiřadit různá přístupová práva, a to jak s ohledem na možné změny nastavení, tak jen s možností náhled, resp. bez možnosti provádět změny parametrů.

Für eine Installation ist es möglich, auf ähnliche Weise weitere Geräte hinzuzufügen. Es ist auch möglich, zusätzliche Login-Konten zu erstellen, sowohl für eine Station (z. B. Benutzerkonto) als auch für mehrere Stationen (Schwimmbadkonto). Es besteht auch die Möglichkeit, einzelnen Benutzern unterschiedliche Zugriffsrechte zuzuweisen, sowohl im Hinblick auf mögliche Änderungen der Einstellungen als auch nur bei der Möglichkeit von Ansicht bzw ohne die Möglichkeit, Parameteränderungen vornehmen zu können.

SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte



GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Devices

Users

Users

Users List

+ Invite a new user

Show 100 entries

Copy CSV PDF Print

Real name	Last login days	Roles	Identity	Level	Profiles
Adam Ondrus(Bazeni)	8	- info hotelkempa	OWNER	VP Support	ADMINISTRATOR
Admin	7	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR
Admin - Premysl Hosek	0	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR

Einen neuen Benutzer für eine bestimmte Installation erstellen



GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Devices

Users

Users

User registration

Fill the data below to register a user

Real name *

Identity *

Customer *

Level *

Profiles *

Roles *

E-mail *

Country *

Cancel **Invite**

Name: Name des Benutzers

Identität: Benutzermodus (Eigentümer / Kunde)

Kunde:

Ebene: Wahlmöglichkeit im Aufbau der Anlagen des Schwimmbadbesitzers (mehrere Becken/Anlagen)

Profile: Benutzerrechte (Administrator / Operator / Viewer)

Rollen: Zuordnung der Anlage (Dosiereinheit) zum jeweiligen Benutzer

E-Mail: Benutzer-E-Mail, die für die Anmeldung verwendet wird

Land: Nationalität, oder Installationsort